

[操作手冊] 如何手動關閉 Windows Update

微星建議將系統隨時保持著最新的狀態，是因為最新的 Windows build 包含了安全性和功能性的更新，可為使用者帶來更好的體驗。


即便如此，在特定情況下，有些 Windows Update 卻需要被暫停。以下資訊會敘述如何在 Windows 裡將更新暫停，讓系統保持在目前的驅動和元件版本。若有需要，這些更新可以被手動開啟。

請參閱以下資訊以了解如何手動暫停 Windows Update。


- [於 MSI Center/MSI Center Pro 內關閉更新](#)
- [於系統設定裡暫停更新](#)
- [於登錄編輯程式內暫停更新](#)
- [於 Group Policy 停止更新（僅適用於 Windows 11 專業版）](#)

I. 於 MSI Center/MSI Center Pro 內關閉更新

- 至 MSI Center > 設定，將持續更新的設定關閉。




- 至 MSI Center Pro > 設定 > About，將更新設置調成關閉。




II. 於系統設定內暫停 Windows Update

1. 開啟系統設定，至 Windows Update。
2. 在暫停更新旁的下拉選單選擇要暫停更新的時間，最多可暫停 5 周。



3. 若需隨時回復更新，點擊繼續更新即可。




III. 於登錄編輯程式內暫停更新


1. 點擊開始，搜尋“regedit” 後開啟登錄編輯程式。
2. 至以下路徑：

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows


3. 右鍵點擊 Windows 資料夾，選擇新增 > 機碼




4. 將機碼命名為 WindowsUpdate，按下回車鍵。
5. 在 WindowsUpdate 下建立新的機碼，名為 AU。




6. 右鍵點擊 AU > 新增 > DWORD (32-位元)值。



7. 將其名為 NoAutoUpdate。




8. 雙擊該項目並將 0 換成 1。




9. 點擊 OK，重啟系統。

10. 若需執行 Windows 更新，重複步驟 1 和 2，再將 WindowsUpdate 刪除。重啟系統以套用設定。




IV. 於 Group Policy 停止更新（僅適用於 Windows 11 專業版）

1. 點擊開始，搜尋 “gpedit.msc” 開啟 Group Policy Editor。




2. 至以下路徑：

電腦設定 > 系統管理範本 > Windows Components > Windows Update > Manage end user experience



3. 點擊 Configure Automatic Updates，選擇 Disabled。



4. 套用設定，點擊 OK.

5. 若需執行 Windows 更新，在系統設定裡點擊繼續更新即可。

